ICE端末・Mac端末

Chromeを起動するとログインキーリングのパスワードを入れ る画面が表示される

Linux の Chrome で、起動時に「ログインキーリングのパスワードを入力してください」というダイアログが毎回表示され、どのパスワードを入力してもロック解除できない場合があります。その場合は、以下の方法で解除してみてください。

1. Chrome を起動し、以下の画面が表示されたら、「キャンセル」を3回クリックします 。以下の画面が消え Chrome が開きますが、Chrome は終了させます。

C	, ログインキーリングのパスワードを入力してく					
	コンピューターへのログインに使用するパスワード が、もはやログインキーリングのパスワードと一致 しなくなっています。					
	パスワード: I					
	キャンセル	ロック解除				

2. ディスプレイ左下の 「アプリケーションを表示する」 「ユーティリティ」 「パスワードと鍵」とクリックします。

ICE端末・Mac端末



3. "パスワードと鍵"の画面が表示されますので、ログインフォルダ を選択し、右クリック「削除」をクリックします。

パスワードと鍵		• • •
ファイル(F) 編集(E) リモート(R) 表示(V) ヘルプ(H)		
パスワード 🕂	フィルター	Q
F ログイン デフォルトにする(S) パスワードの変更(P) ロックの解除(U) PGP 鍵 G GnuPG 鍵 プロパティ(P) セキュアシェル i OpenSSH 鍵		

4. 以下の画面が表示されたら、「項目が全て抹消されることを理解します。」にチェック を入れます。「削除」ボタンがクリックできるようになりますので、クリックします。

ページ2/3

(c) 2024 Tohru Kondo <tkondo@hiroshima-u.ac.jp> | 2024-05-19

ICE 端末・Mac 端末

"パスワードと鍵"の画面に戻りますので、閉じます。



5. 再度 Chrome を起動します。 以下の「新しいキーリングのパスワード指定」と表示されたら、パソワードは入力せず に「続行」をクリックします。「暗号化していないパスワードを保存しますか?」と表 示されたら「続行」をクリックすることで、Chrome が起動します。これで、次の起動時からは表示されなくなります。

	ギリ いさーリ	いがの	1°70-1	×+℃⇔			
C	新しいキーリングのバスワート指定 An application wants to create a new keyring called "デフォルトのキーリング". Choose the password you want to use for it.						
	パスワード:	I					
	再入力:						
#	キャンセル			続行			

以上のことを実行しても解決されない場合は、最寄りの窓口におこしください。

一意的なソリューション ID: #1039 製作者: imc-assistant 最終更新: 2020-09-23 16:11

ページ3/3

(c) 2024 Tohru Kondo <tkondo@hiroshima-u.ac.jp> | 2024-05-19 URL: https://help.media.hiroshima-u.ac.jp/index.php?action=faq&cat=18&id=40&artlang=ja